?????? ??? ???? ?????.

??? ??? ??? ?? ?

1) 닷홈 도메인 & 닷홈 네임서버 사용

닷홈에 보유중이며 닷홈 네임서버를 사용중인 도메인으로 베이직 웹메일 신청 시 레코드 값은 자동 설정됩니다 .

2) 타사 도메인 또는 타사 네임서버 사용

베이직 웹메일에 연결된 도메인이 타사 도메인이거나 타사 네임서버를 사용할 경우 아래 레코드 값을 해당 네임서버에 직접 등록해 주셔야 합니다 .

타입	이름	값	우선순위
A	mail	222.122.219.238	
MX	@ 또는 공백	securemx01.msgsys.net	10
MX	@ 또는 공백	securemx02.msgsys.net	20
TXT	@ 또는 공백	"v=spf1 mx include:mailplug.com ~all"	

※ 예시) 내 도메인이에 상관없이 아래와 같이 설정하게 됩니다 .

==========

타입 : A

호스트 이름 : mail

값 : 222.122.219.238

타입 : MX

호스트 이름 : @ (또는 비움)

값 : securemx01.msgsys.net

우선 순위 : 10

타입 : MX
호스트 이름 : @ (또는 비움)
값 : securemx02.msgsys.net
우선 순위 : 20

타입 : TXT
호스트 이름 : @ (또는 비움)
값 : "v=spf1 mx include:mailplug.com ~all"
==========

??? ??? ??? ?? ? ????

※ 예전에 설치하신 무제한 웹메일의 경우 , A레코드의 IP 값이 222.122.219.232로 되어 있습니다 .

※ 222.122.219.238 IP로 웹메일 접속이 되지 않을 경우 , IP 값을 변경해 보시거나 닷홈 1:1 문의를 통해 확인해 주시기 바랍니다 .

???? ??? ??? ??

※ 기업보안 웹메일은 단독 서버로 구성되어 있어 , 서버 IP 설정이 필요하신 경우 닷홈 1:1 문의로 문의해 주시기 바랍니다 .

Revision #3
Created 14 September 2026 15:23:07 by Admin
Updated 14 September 2026 15:40:02 by Admin